Servi	ce Nam	e / Service ID		ation	of dir	ect de	livery ((Alteration)						/	HFE					
		Elemen	t Name					Ť	L			Co	ndition						Input Condition	n / Input Format
No.	Column	English	Japanese	Ω	Attribute	Digit	Byte	Repetition 1								Code	Format	Reference DB	English	Japanese
	1	Input common field	入力共通項目						М										Refer to EDI specification for details	詳細はEDI仕様書を参照。
	2	Customs station code	税関官署	СН	an	2	2		М							Customs station code		A038	(1)Input contents cannot be changed. (2)It shall be the code which is available for the system services. (3)It shall be the code which can be used for import declaration.	(1)入力内容の変更は不可 (2)システム業務で利用可能な官署であること (3)輸入通関対応であること
	3	Customs section code	あて先部門コード	СНВ	an	2	2		М							Customs section code		A014	(1)When specifying Customs section code, input the code. (2)When it is inputted, It shall be the code which can be used for import declaration.	(1)申請先部門を指定する場合に、コードで入力 (2)入力した場合、輸入通関対応であること
	1	Type of domestic transport	本船・ふ中・車両扱い識別	SBI	an	1	1		М								"B" or "S" or "V"		S:Direct delivery for ship	以下のコードを入力 B:ふ中扱い承認申請を行う場合 S:本船扱い承認申請を行う場合 V:車両扱い承認申請を行う場合
	5	Application No. of direct delivery	本船・ふ中・車両扱い承 認申請番号	HFN	an	12	12		М									B522	Input Application No. of direct delivery	本船・ふ中・車両扱い承認申請番号を入力
	5	Importer code	輸入者コード	PC	an	13	13		С							Importer/Exporter code		A017	Input code of importer assigned by customs	無符号輸入者の場合、入力不要
	7	Importer name	輸入者名	PN	an	105	105		F									A017	(1)If the importer has not been registered in the system, input importer name (2)If the importer has been registered in the system, input is ignored	(1)システムに登録されていない輸入者の場合に入力 (2)システムに登録されている輸入者の場合は入力無 視
	3	Importer address	輸入者住所	PA	an	210	210		F									A017	(1)Input Importer address if the importer has not been registered in the system. (2) Input the correct address if the address to be completed by the system is different from the address to be declared.	(1)システムから補完されない場合に入力 (2)システムから補完される住所が、申告すべき住所(都道府県)と異なる場合に入力
)	Importer postcode	輸入者郵便番号	PP	an	9	9		С									A017	Input the correct postcode if the postcode to be completed by system is different from the postcode of the address to be declared.	システムから補完される郵便番号が、申告すべき住所 の郵便番号と異なる場合に入力
1)	Importer telephone No.	輸入者電話番号	PT	an	20	20		F									A017	(1)Input Importer telephone No. if the importer has not been registered in the system. (2)Input the correct Importer telephone No. if the Importer telephone No. completed by system is different from Importer telephone No. to be declared	(1)システムから補完されない場合に入力 (2)システムから補完される電話番号が、申告すべき 電話番号と異なる場合に入力
1	1	B/L No.	B/L番号	KMN	an	35	35		М									B300	(1) Input B/L No. (2) Input contents cannot be changed.	(1)B/L番号を入力 (2)入力内容の変更は不可
1	2	Marks and Nos.	記号番号	MRK	an	140	140		М										Input Marks and Nos.	記号番号を入力
1	3	Representative HS code	代表品目番号	DTB	an	6	6		М							1/0		A506	Input the first 6 digits of Representative HS code.	代表品目番号の先頭6桁を入力

Servic	e Name	/ Service ID		Applic	ation	of di	rect de	livery	(Alter	ration)					/	HFE				
		Elemen								Condition								Input Condition / Input Format		
No.	Column	English	Japanese	О	Attribute	Digit	Byte	Repetition 1	vepennon z							Code	Format	Reference DB	English	Japanese
14)	Item name	品名	HIN			200		М										Input Item name.	品名を入力
15		Number of packages	貨物個数	NO	n	8	8		М										(1)It can not be inputted after the decimal point (2)Input "1" when it can not be represented by the number	(1)小数点以下は入力不可 (2)個数で表現できない場合は「1」を入力
16		Unit code of packages	個数単位コード	NOT	an	3	3		М							Package type code (UN/ECE 21/alphabetic letter)		A316	Input Unit code of packages.	個数単位コードを入力
17		Gross weight	貨物重量(グロス)	GW	n	10	10		М										It can be inputted up to 6 digits for the integer part, and can be inputted 3 digits after decimal point.	整数部6桁、小数部3桁以内で入力
18		Unit code of gross weight	重量単位コード(グロス)	GWT	an	3	3		М							Quantity Unit Code (UN/ECE 20/alphabetic letter)	"KGM" or "TNE" or "LBR"		Input codes below for total weight unit code of cargo KGM: Kilogram TNE: Metric ton LBR: Pound	以下の単位が入力可能 KGM:キログラム TNE:トン LBR:ボンド
19		Voyage No.	航海番号	VYN	an	10	10		С										Input the Voyage No.	航海番号を入力
20		Conveyance code	積載(予定)船舶コード	VSC	an	9	9		М									B314	In case of call sign that is not coded, input "9999".	コード化されていないコールサインの場合は、「9999」 を入力
21		Conveyance name	積載(予定)船名	VSN	an	35	35		F									B314	(1)Input Conveyance name if the Conveyance code has not been registered in the system. (2)Input the correct Conveyance name if Conveyance name completed by the system is different from Conveyance name to be declared.	(1)システムから補完されない場合に入力 (2)システムから補完される積載(予定)船名が、申告 すべき船名と異なる場合に入力
22		Arrival date	入港(予定)年月日	NSY	n	8	8		М								YYYYMMDD		Input the arrival date.	入港年月日を入力
23		Unloading location code	船卸港コード	FOC	an	5	5		М							UN/LOCODE		A016	(1)Input port code of unloading port. (2)Country code must be "MM".	(1) 船卸(取)港をコードで入力 (2) 国名コード「MM」であること
24		Loading location code	船積港コード	FTC	an	5	5		М							UN/LOCODE		A016	(1)Input code of loading area. (2)Country code must not be "ZY" and "MM".	(1)積出地をコードで入力 (2)国名コード「ZY」「MM」でないこと
25		Barge name	はしけ名	нке	an	35	35		С										(1)In case of the Application of direct delivery for barge, input the barge name. (2)In case of the Application of direct delivery for ship, it cannot be inputted. (3)In case of the Application of direct delivery for vehicle, input the vehicle No.	(1) ふ中扱い承認申請を行う場合は、はしけ名を入力 (2) 本船扱い承認申請を行う場合は、入力不可 (3) 車両扱い承認申請を行う場合は、車両ナンバーを 入力

Input Data Element

Servi	e Nam	e / Service ID		Applic	pplication of direct delivery (Alteration) / HFE													Е				
		Elemer									Co	ndition	1							Input Condition	on / Input Format	
No.	Column	English	Japanese	О	Attribute	Digit	Byte	Repetition 1	Repetition 2									Code	Format	Reference DB	English	Japanese
26		Bonded area of discharge	船御場所コード	KBN	an	6	6		M	1							Bom	nded area code		A202	(1)Input the Bonded area of discharge (2)It shall be the code which the customs region is the same as the customs region of inputted Customs station code. (3)It shall be the code which is available Bonded area. (4)It shall be the code which can be used for import declaration. (5)In case of the Application of direct delivery for barge, it shall be the code which can be used for barge. (6)In case of the Application of direct delivery for ship, it shall be the code which can be used for ship, (7)In case of the Application of direct delivery for vehicle, it shall be the code which can be used for vehicle.	(3)保税地域として許可されていること (4)輸入通関対応であること
27		Stowage status code	積付け状況コード	TJC	an	3	3		C										"CCG" or "NCC" or "OTH"		(1)In case of the Application of direct delivery for ship, the following codes must be inputted: CCG-Consolidated cargo which is divided clearly. NCC:Non-Consolidated cargo which is divided clearly. OTH:Other (the stowage status which does not have trouble in an examination) (2)In case of the Application of direct delivery for barge or vehicle, it cannot be inputted.	(1)本船扱い承認申請を行う場合は、以下のコードを必須入力 必須入力 CCG・明確に区画されている混載貨物 NCC:明確に区画されている非混載貨物 OTH:その他(検査に支障がない積付け状況) (2)ふ中、車両扱い承認申請を行う場合は、入力不可
28	3	Notes1 (Reason of application of direct delivery)	記事1(本船・ふ中・車 両扱い承認申請理由)	NTZ	w	250	750		N	I											Reason of Application of direct delivery inputting is required.	本船・ふ中・車両扱い承認申請理由は必須入力
29		Notes2	記事2	NTT	w	100	300		C												Input Notes2	
30)	Declarant reference No.	社内整理用番号	REF	an	20	20		C												Declarant inputs the management No. by themselves	利用者が管理する番号を入力